



Guia de Configuração do Monitoramento WiFi

Primeiro passo

Conectar a antena:

Deye 德業®

#www.deyeinversores.com.br

2. Ligar o microinversor.

1. Conectar e rosquear a antena com o microinversor desligado.



3. Acessar as configurações de Wi-Fi no celular.





 Selecionar a rede com prefixo "AP" seguido do número de série (SN) iniciado em "40" presente na etiqueta no microinversor.

all	4G	17:22	🕑 🛢 26% 📒		
< /	Ajustes	Wi-Fi			
	Wi-Fi				
REDES					
	REDE 01		🔒 🗢 🚺		
»	AP_400382071]	🔒 🗢 🚺		
	REDE 03		ê ? (j)		
	REDE 04		🔒 🤶 🚺		
	REDE 05		🔒 🗢 🚺		
	REDE 06		🔒 🤶 🚺		
	REDE 07				

Atenção: O nome da rede que o usuário deve se conectar começa com "AP_" e é seguido do número de série do logger, no caso de inversores geralmente iniciado em "17" e no caso de microinversores geralmente iniciado em "40".

Primeiro passo

5. Digitar a senha padrão 12345678



6. Depois que estiver conectado na rede do datalogger, abrir o navegador e digitar na barra de endereço 10.10.100.254, em usuário e senha colocar: admin, nos dois campos.



Primeiro passo

7. Selecionar a opção WIZARD na barra lateral esquerda.



9. Colocar a senha do roteador e clicar em "Next", até aparecer "configuração completa", e então irá desconectarse da rede sozinho.



8. Nas redes Wi-Fi selecionar a rede do roteador do cliente e clicar em "Next".

1		16:12	85% 드
	4	10.10.100.254	۵
			4X (4
Status			Help
Went	Please select you	current wreees network:	The setup wizord will assi
Ouick Set	Site Survey		you to complete the devic setting within one mircule.
CANEN OF	\$50	18550 HSS Channel	searcy meet on mean
Advanced	O DUOSIDA_yanmqt		
Upgrade	O N-catamara	EA180.67.39.30 76 11	
Restart	O will, look	64.09.E7.2F.54.E7 72 1	
Read	Catamara Turismo	0:14:0F£8:0F43 70 11	
	C inciser	79.30.38.D0.88.1 N1 N	
	© DRECT BC 4PSCN- 890587	52:57:9C:09:05:87 54 1	
	O Ponto Verde	D4 AD 2D 42 C4 1040 0	
	CO CD HH	298 30 38 88 C2 52 37 1	
	Add wireless nets Notesrk name (35) (Vole case sensity	nork manually:	
	Encryption method	MAPLE I	
	Encryption algority	A13	
		2 3 4	

Segundo passo

Se já for registrado pular para o quinto passo. Caso não seja registrado, clique em "Registrar" como na a imagem abaixo:



Terceiro passo

- I. Colocar um e-mail válido ou um telefone.
- >> 2. Clicar em "Mandar".
- 3. Procurar o código de verificação recebido na caixa de entrada do e- mail ou SMS do celular.
- >> 4. Inserir o código.
- 5. Marcar a caixa onde está escrito "Eu li e concordei. "Termos de serviço Política de Privacidade".
- 6. Clicar em "Próximo".

all	15:47	1 90% 💻
	~	
	Registrar	
	Digite E-mail ou número de telefone	
≫∣	E-mail	
	Código de verificação	Mandar
5	Eu li e concordei. Termos de serviço Política	de
171	Privacidade	
18	Próximo	
	Alternar para o registro de número de tele	fone

Quarto passo

Preencha as informações da conta.

- > 1. Selecionar o tipo de conta entre "Empresas" para distribuidores ou "Indivíduos" para integradores.
- > 2. Inserir o nome da empresa.
- > 3. Selecionar a região da empresa.
- 3 4. Selecionar o tipo de conta.
- 5. Clicar em "Próximo".
- » 6. Fazer Login



Quinto passo

Entrando com a conta recém criada, clique no "+" no canto superior direito.



06

Sexto passo

Selecionar "Projeto".



Sétimo passo

Adicione os campos que possuírem o asterisco vermelho e logo em seguida clicar em "Salvar" no canto superior direito. 08

Oitavo passo







Nono passo

4. Apontar a câmera do celular para o código QR na etiqueta do microinversor. Se não conseguir através do código QR, poderá inserir manualmente o número de série do datalogger clicando no canto inferior esquerdo em "Insira o número de série".



5. Digitar o número de série do datalogger e confirmar.





Décimo segundo passo

3. Selecionar o ícone para adicionar usuário no canto superior direito.



13

Décimo terceiro passo

1.Selecionar se deseja procurar por usuários que já possuam cadastro ou criar um novo cadastro e confirmar.



Décimo quarto passo

 Para o cadastro de novos usuários será necessário colocar os dados como mostra na imagem abaixo, lembrando que o e-mail fornecido será o mesmo no qual o cliente irá monitorar a planta pelo aplicativo Solarman Smart. Após isso, clicar em "Salvar" no canto superior direito.



📕 Décimo quinto passo

Peça para o cliente final baixar o aplicativo Solarman Smart e faça o login com o

e-mail cadastrado pelo integrador ao associar o usuário na planta e insira a senha padrão 123456 (caso já não tenha sido alterada).









www.deyeinversores.com.br

